

④.HPスペースの借り方とアップロード

<ホームページスペースの借り方とアップロード>

パソコン初心者にとって一番難しいのがここだと思います。
せっかく購入したのにやめてしまった、という人実に9割はここでつまづいてしまっているそうです。
そこでここではホームページスペースの借り方を説明します。
但し、ホームページスペースの設定は頻繁に変更されるためなかなかマニュアル化出来ませんでした。
そもそもマニュアルにしても意味がない、といったほうがいいのかもかもしれません。
とそんなことを言ってしまうと結局初心者は何も出来ない、ということになってしまうので
ここでは比較的設定変更が少ないところで作ってみます。
ここでご説明するのは「忍者ホームページ」のレンタルスペースです。
無料で借りれる上に商用利用も可能で、アップロードも簡単です。
それでは早速ホームページスペースを借りてみましょう。

【ホームページのUPの前におさらい】

フォルダ内のワードファイルの書き換え(●以降のURLを貴方のアフィリエイトURLに書き換える)は終了していますか？

終了していれば、「ATM Maker Pro」フォルダを右クリックします。

次に、「送る」を選択し、「圧縮(ZIP形式)フォルダ」を選択します。

すると、「ATM Maker Pro.zip」が出来上がります。
これで準備は万全です。

また、アップロードには2種類の方法があります。
最後までよく読んでいただき、自分にあった方法をご利用下さい。

まず忍者ホームページにアクセスします。

忍者ホームページ

<http://www.ninja.co.jp/hp/>

まず会員登録が必要です。右上端に「新規ユーザー登録」というがあるのでそこをクリック。

メールを登録して、「登録」をクリックすると、あなた宛にメールが配信されますので、

この中の「本登録のURL」をクリックし、登録を行います。

本登録が終わりましたら、「管理ページ」をクリックします。

管理ページの中から、「忍者ホームページ」をクリックします。

すると、ホームページの登録画面がでます。

「ツールの名前」、「ツールの説明」はあくまでご自分の管理用になりますので、好きな名前を入力下さい。

・アカウント、ドメインについて

→ こちらも、好きなものを入力し、お選び下さい。あまり長くないものを選んだほうが無難です。

全て入力したら、「作成する」をクリックして下さい。

すると、貴方のページ情報が表示されますので、ご自分のサイト名をクリックして下さい。

・「忍者ホームページ・管理ページ」

この中から、「アップローダ」をクリックします。

最初に設定されている「index.html」というファイルがありますので、まずこれを「削除」します。

次に、「アップロードするファイルを選択」をクリックします。

すると、ファイルを選択できますので、

まず、「ATM Maker Proフォルダ」内の「index.html」「img」（PCによってはindexと表示されています）を選択し

「アップロードする」を選択します。

次に、「ディレクトリを新しく作る」をクリックします。

「ディレクトリの名前を入力してください」とポップアップが出ますので、

img

と入力します。

入力すると「img」というディレクトリが現れますので、ここに先ほどの要領で、

「ATM Maker Proフォルダ」内の「img」フォルダの中にある画像ファイルを全てアップロードします。

後一息です。

最後に、冒頭部分で圧縮ファイルを作った「Cash_Creator.zip」をアップロードします。

「img」のディレクトリにアップロードしないよう、気をつけて下さい。

最後に確認ですが、管理ページのアップローダーに

「index.html」

「img」フォルダ

「ATM Maker Pro.zip」

の3種類がありますか？

あれば、

これで完成です！！お疲れ様でした！

貴方のホームページのURLをクリックしてみてください。

以下は、FFFTPを使ったアップロード方法です。

【実はもっと簡単 FFFTPを使う】

忍者ホームページにはFFFTPの設定方法がとても分かりやすく表示されます。

☆忍者ホームページを下まで見ると解りやすく書いてありますよ

「アップグレード可」と書かれた横にあなたの作ったツールの名前が表示されるのでそこをクリックします。するとあなたのページの情報の詳細が出てきます。

その中のFTP情報・アップロードをクリックします。

そこに表示される方法でFFFTPを設定しましょう。

とここで出てきました「FFFTP」。これは何者？と思われる方もいるでしょう。

このFFFTPこそホームページをアップロードするためのソフトです。

無料でダウンロードできるのでここから手に入れてください。

Vector FFFTPダウンロードサイト

<http://www.vector.co.jp/soft/win95/net/se061839.html>

ダウンロード後はホームページにある設定方法でFFFTPを設定します。

これでFFFTPからあなたのホームページをアップロード出来るようになりました。

FFFTPを起動すると左上にコンソートの絵があります。

そこをクリックします。

すると「ホスト一覧」というのが出てきますね。

その中からあなたが先ほど作ったホストを選びます。

そして接続を選べばあなたのホームページスペースに接続できます。

FFFTPは左側と右側に大きなウィンドウがあります。

左側があなたのパソコンの情報。

右側があなたのホームページスペースの情報です。

例えばあなたの「ATM Maker Pro」フォルダがCDドライブにある場合には

左側の大きいウィンドウの上にある小さいウィンドウをC:に切り替えます。

すると左側の大きいウィンドウにあなたのパソコンのCDドライブの中身が表示されます。

その中から「ATM Maker Pro」フォルダをダブルクリックします。

さらにその中の「ATM Maker Pro」フォルダをダブルクリックすると

アップロードするための「index.html」と「img」フォルダを選択が確認できると思います。

Thumbsは、関係ないです。

あとは一つずつ選択して左上にある青い矢印を押せばアップロード完了です。

最後にあなたのホームページが正常にアップされているかチェックします。

あなたのツール名が「test」、ドメイン名が「iiyudana.com」だったとすると

あなたのアドレスは

<http://test.iiyudana.com/>

になっています。

アップロードしたファイルはindex.htmlとback.gifなので

<http://test.iiyudana.com/index.html>

にアクセスしてみてください。

これで正常に表示されるはずです。

リンク先も正しく表示できているかチェックしましょう。

これでホームページ作成はバッチリだと思います。

ここで得た知識は他のホームページを作成する際にも大活用できると思います。
それではここで得た知識を使って頑張ってください。